

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

1 FTP アップローダを開く

2 プロファイルを作成する

3 FTP サイトに接続する


4 画像サイズを変更する

5 画像をアップロードする

6 まとめ

デジタル撮影の魅力の1つに、ベストショットを友達や家族と手軽に共有できることが挙げられます。「FTP アップローダ」を使用すれば、写真の転送、保存、アクセス、共有が手軽にできます。

アップロードする画像  
を選択します。



[ファイル]メニューから  
[送信]を選択し[FTP サイト]  
をクリックします。

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

FTP アップローダを開く

プロファイルを作成する

FTP サイトに接続する

画像サイズを変更する

画像をアップロードする

まとめ

[新規作成] をクリックします。



**プロファイル名:** FTP サイトの名前を入力します。

**ホスト:** FTP サイトのアドレスを入力します。(通常、ftp.example.com や 54.67.117.35 のような形式になっています。)

**ポート:** 既定ポートの数値は 21 です。

FTP サイトで必要な場合、[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。ユーザー名とパスワードが不必要な FTP サイトにログインする場合は、[匿名]を選択します。

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

FTP アップローダを開く

プロファイルを作成する

FTP サイトに接続する


画像サイズを変更する

画像をアップロードする

まとめ

FTP のプロファイルを保存したら、[接続] をクリックして、その FTP サイトに接続します。

接続が完了したら、[参照] をクリックして、保存先を選択します。



[重複ファイル] ドロップダウン リストから、重複ファイルが存在する場合の対応方法を指定します。

**名前の変更:** アップロードされるファイルの名前を変更します。例えば、「wedding.jpg」という名前のファイルをアップロードしようとしていて、FTP サイトの指定されたフォルダ内に同一名のファイルがある場合、アップロードされるファイルは「wedding(1).jpg」という名前に変更されます。

**置き換え:** FTP サーバーにある既存のファイルが、アップロードされるファイルで上書きされることになります。

**スキップ:** ファイルをスキップするため、アップロードが行われません。

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

FTP アップローダを開く

アップロードの前に、画像サイズを変更することができます。


プロファイルを作成する

FTP サイトに接続する

画像サイズを変更する

画像をアップロードする

まとめ



サイズを選択します。

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

FTP アップローダを開く


プロファイルを作成する

FTP サイトに接続する

画像サイズを変更する

画像をアップロードする

まとめ



[アップロード] をクリックして、  
画像をアップロードします。

# ACDSee Pro 3 チュートリアル: FTP サーバーを使用してファイル交換する

1 FTP アップローダを開く

2 プロファイルを作成する

3 FTP サイトに接続する

4 画像サイズを変更する

5 画像をアップロードする

6 まとめ

このチュートリアルでは、下記のポイントについて解説しました:

- » 「FTP アップローダ」は、ユーザーのワークフローを加速するようにデザインされています。FTP サイトにファイルをアップロードしたい時に、「FTP アップローダ」を使用します。
- » プロファイルを一度作成しておけば、別の FTP サイトを使わない限り、プロファイルを作り直す必要はなく何度でも使用できます。
- » [重複ファイル] ドロップダウンリストで選択した設定によって、アップロード中にファイルの名前が変更されたり、上書きされたり、スキップされたりします。
- » Web 用、印刷用、アーカイブ用など、用途に合わせて画像のサイズを選択することが可能です。