



Handleiding

ACD Systems. Alle rechten voorbehouden.

Kredieten en special vermeldingen

Gedeelten van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Deze software bevat imagingcode die het eigendom is van Pegasus Imaging Corp., Tampa FL die eveneens het copyright bezit. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Cd/dvd-opnamesoftware ontwikkeld onder licentie van Padus, Inc. - www.padus.com

MPEG 1 codec aangeboden door Cinegy © 2003 Cinegy LLC.

TIFF-ondersteuning gebaseerd op LibTIFF, Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler, Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. Deze kennisgeving moet zijn opgenomen in alle kopieën van de Software en bijbehorende documentatie. De namen Sam Leffler en Silicon Graphics mogen niet worden gebruikt in enige reclame of publiciteit aangaande de software zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sam Leffler en Silicon Graphics. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ALS ZODANIG EN ZONDER GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAM LEFFLER OF SILICON GRAPHICS KUNNEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET FEIT OF ER AL DAN NIET IS GEWAARSCHUWD VOOR MOGELIJKE SCHADE, EN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF SAMENHANGEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.

Windows, Windows Explorer, Microsoft Internet Explorer, en Microsoft DirectX zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Andere producten en bedrijfsnamen hierin genoemd kunnen de handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.

Fotografen:

Jurgen Banda-Hansmann, Eva Bender, Ian de Hoog, Rien Dorrius, Ivan Dumancic, Kyle Flood, Leanne Flood, Eris Harris, Madelene Garcia, Jocelyn Marshall, Stephanie Metzger, Robert Ganz, Patti Seiger, Ryan Stratton, Christian Valenzuela, Richard Visser.

Kit Ontwerpers:

Sue Cummings, Lucrece Braxton, Meredith Fenwick, Vicki Stegall.

ACD Systems Afdeling Technisch Schrijven

Inhoud

- 1 Welkom bij ACDSee 9 Fotomanager**
Installeer en start ACDSee 9 Fotomanager en verken de interface.
- 9 Foto's Ophalen**
Download foto's van uw digitale camera of verwijderbaar station en bewaar deze op uw computer.
- 15 Bladeren en Weergeven**
Proef voor, sorteer en filter bestanden in een simpel, sleep-en-plaats interface, en bekijk uw foto's op elk formaat of elke grootte.
- 23 Organiseren en Zoeken**
Organiseer uw foto's in uw eigen categorieën, waardeer uw favorieten of voeg bijschriften en sleutelwoorden toe zodat u sneller en gemakkelijker uw bestanden kunt vinden.
- 31 Corrigeren en Verbeteren**
Corrigeer op hetzelfde moment één enkele of meerdere foto's, repareer rode-ogen of belichtingsproblemen, en volmaak uw foto's met professionele bewerkingsgereedschappen
- 39 Afdrukken en Delen**
Maak diavoorstellingen, scherm beveiligingen, of online foto albums voor familie en vrienden, en produceer professionele afdrukken en contactbladen.
- 43 Bewaren en Opslaan**
Brand uw foto's op CD of DVD, en creëer reservekopieën van uw beste herinneringen.
- 48 Wat nu?**



Welkom bij ACDSee 9 Fotomanager

Gefeliciteerd met uw keuze van ACDSee 9 Fotomanager- de industrie-leidende, fotobeheer software. ACDSee 9 Fotomanager is snel, krachtig en eenvoudig te gebruiken dat essentieel is voor het beheren, bekijken, bewerken en delen van uw digitale foto's en mediabestanden.

Over ACDSee 9

Met ACDSee kunt u snel uw foto's en andere mediabestanden op uw computer vinden, organiseren en voorproeven. Downloaden van foto's van camera's, scanners en ander verwijderbare apparaten is efficiënt en gemakkelijk. U kunt ook snel ACDSee's scherm herinstellen om u ervan te verzekeren dat de gereedschappen die u nodig hebt, bij de hand zijn en zo het meeste van uw tijd haalt..

Met gebruik van Snel Bladeren of Volledig Venster kunt u hoge kwaliteitweergaven op het scherm hebben van uw foto's en mediabestanden met een paar drukken op de knop. Bekijk diavoorstellingen, speel de ingesloten audio af en bekijk bestanden in een van de 50 bestandsindelingen voor foto's en multimediabestanden, inclusief PNG en RAW.

ACDSee bevat ook een bewerker waar u uw foto's kunt repareren en verbeteren. U kunt snel normale digitale fotoproblemen oplossen zoals rode-ogen effect, kleurzweem of zelfs krassen op lens en vlekken. U kunt afbeeldingen bijsnijden, verscherpen, vervagen en roteren, de belichting of kleur aanpassen en tekst of speciale effecten toepassen om uw foto's iets artistieks te geven.

U kunt ACDSee zelfs gebruiken om verschillende afbeeldingen tegelijkertijd te bewerken. U kunt een groep afbeeldingen hernoemen of roteren, of van grootte of belichting veranderen. Dat kunt u ook voor alle afbeeldingen tegelijkertijd in een bepaalde map doen. Vergeten waar u de foto's die u gisteren hebt gedownload hebt gelaten? Met ACDSee kunt u in uw collectie naar bepaalde foto's zoeken of bladercriteria instellen zodat u alleen de bestanden die u wilt te zien krijgt.

ACDSee maakt het ook makkelijk uw foto's te delen. U kunt ze e-mailen, in videobestanden en op vcd's veranderen, op cd of dvd branden en ze gebruiken om HTML-fotoalbums te maken die u op uw website kunt zetten. Met het krachtige afdrukhulpprogramma van ACDSee kunt u foto's en contactbladen afdrukken.

ACDSee geeft u de hulpprogramma's die u nodig hebt om uw fotocollectie te beheren - of die nu uit een paar honderd of duizenden foto's en mediabestanden bestaat..

Over deze handleiding

De ACDSee 9 Handleiding geeft u een introductie en overzicht van ACDSee 9 Fotomanager. De Startgids maakt gebruik van praktijksituaties en stap-voor-stap-aanwijzingen die u laten zien hoe u optimaal gebruik maakt van ACDSee..

Deze handleiding is niet overvloedig en dekt niet ieder van ACDSee's vele gereedschappen. U zult de complete instructies en stappen voor elk kenmerk in het ACDSee Helpbestand vinden. Deze handleiding richt zich op het gebruik van ACDSee en hoe u de gereedschappen, die u waarschijnlijk het meest gebruikt, direct kunt gebruiken.

Document regels

De Gebruikershandleiding gebruikt deze regels::

Menukeuzes:

In gevallen waar u in een menu een optie moet selecteren, geeft een verticale streep (|) de optie in dat menu of submenu aan. U kunt bijvoorbeeld de volgende zin tegenkomen: Klik op Bewerken | Hernoemen. In dit geval zou u op het menu Bewerken en daarna op de optie Hernoemen klikken. Alle technische documentatie voor ACDSee volgt deze regel..

Tips:

Door de gehele Gebruikershandleiding zult u deze tips vinden zodat u uw werkdruk kunt verbeteren en het meeste uit ACDSee haalt. Deze tips zijn in vakken met blauw/groene randen en een Tip pictogram. U kunt deze tips nuttig vinden als u onzeker bent hoe u het beste uw foto's kunt organiseren, repareren of beheren.



Aantekeningen:

In sommige gevallen is de informatie erg belangrijk en zou u aantekeningen moeten maken over hoe op een zekere manier iets kunt doen om het beste resultaat te verkrijgen. In deze gevallen zult u een blauw/groen vak zien maar met een aantekening pictogram.



Waarschuwingen:

Sommige acties kunnen verlies van data veroorzaken of permanent een bestand beschadigen. In dit geval zullen we u een waarschuwing geven. Waarschuwingen zijn vakken met oranje randen en gemarkeerd met een waarschuwingspictogram. Door deze aanwijzingen nauwgezet te volgen, voorkomt u problemen met uw gegevens en belangrijke foto's.



Definities:

Deze gids geeft de definities van enkele termen die specifiek zijn voor ACDSee of digitale-fotografiesoftware in het algemeen, maar waarmee u mogelijk niet bekend bent. Definities bevinden zich in vakken met een grijs/bruine rand.



Systeem benodigheden

Om ACDSee 9 Fotomanager te kunnen gebruiken, dient uw computer over de volgende componenten te beschikken:

Minimaal	Aanbevolen
Intel Pentium® III / AMD Athlon processor of gelijkwaardig	Intel Pentium® 4 / AMD Athlon XP of gelijkwaardig aanbevolen
256 MB RAM	512 MB RAM
100 MB vrije ruimte op vaste schijf	1 GB vrije ruimte op vaste schijf
HHoge kleurweergave adapter van 1024x768	Hoge kleurenweergave van 1280x1024
Windows 2000, XP	Windows XP of Vista
Microsoft Internet Explorer 5.0.0	Microsoft Internet Explorer 6.0.0
	TiVo Desktop Software* - voor het publiceren van foto's op TiVo
	Microsoft DirectX 9.0* -- voor ondersteuning van de bestandsindeling van Microsoft DirectX en voor het maken van diavoorstellingen, schermbeveiligingen en vcd's
	QuickTime 6.0* - voor ondersteuning van de bestandsindeling van QuickTime
	Ghostscript 8.0* -- voor PDF-ondersteuning
	Windows Media Player 9.0 of hoger*

ACDSee 9 Fotomanager installeren

Als u ACDSee in een winkel hebt gekocht, kunt u de software van CD-ROM installeren. Als u ACDSee online hebt gekocht of als u een proefversie hebt gedownload, dan kunt u het installeren via het gedownload uitvoerbare bestand.

U installeert ACDSee als volgt vanaf een CD-ROM:

1. Plaats de cd in het cd-romstation en sluit de lade. Als automatisch afspelen op uw computer is geactiveerd, dan wordt de cd automatisch gedetecteerd en wordt het installatieprogramma gestart. Ga in dat geval verder met stap 5.
2. Als automatisch afspelen niet is geactiveerd op uw computer, klik dan in Windows op de Start-knop en klik op Uitvoeren.
3. Klik op Bladeren en selecteer uw cd-romstation in de vervolgkeuzelijst Zoeken in.
4. Selecteer het bestand setup.exe en klik op Openen. Klik op OK om het installatieprogramma te starten.
5. In het installatieprogramma klikt u op de knop ACDSee 9 Fotomanager installeren en volgt u de aanwijzingen van de installatiewizard. Als voor een Licentie Code gevraagd wordt, kijk op de verpakking of de hoes waarin de cd zit, en type in de cijfers en letters in het aangeboden veld.



ACDInTouch:

ACDInTouch is een service voor gegevensuitwisseling waarmee u actuele informatie over uw product kunt krijgen, zoals upgrades, plug-ins en verwante softwareaanbiedingen van ACD Systems die u wellicht interessant vindt. Er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld via ACDInTouch. Klik in ACDSee op **Help** | **ACDInTouch** om de service te openen.

6. Wanneer ACDSee is geïnstalleerd, dubbelklikt u op het ACDSee 9.0 pictogram op uw bureaublad om ACDSee te starten.

U installeert als volgt met een uitvoerbaar bestand:

1. Gebruik Windows Verkenner om het uitvoerbare bestand dat u van het internet hebt gedownload op te zoeken.
2. Dubbelklik op het uitvoerbare bestand om de installatiewizard te starten en volg de aanwijzingen van de wizard. Wanneer u wordt gevraagd om een licentiecode, kijk dan in het e-mailbericht dat u ter bevestiging van uw aankoop hebt ontvangen.
3. Wanneer ACDSee is geïnstalleerd, dubbelklikt u op het ACDSee 9.0 pictogram op uw bureaublad om ACDSee te starten.

U converteert als volgt van een proefversie naar een versie met licentie:

1. Open ACDSee.
2. Op de gereedschapbalk, Help | myACD.
3. In het Licentie Code Invoeren veld, plak of type in de licentie code.
4. Sluit en open opnieuw ACDSee.


Contact opnemen met ACD Systems


Als u ACDSee 9 Fotomanager koopt, komt u automatisch in aanmerking voor doorgaande service via onze technische ondersteuningsteam. Voor vragen over producten, technische problemen of op- of aanmerkingen kunt u terecht op onze website op: www.ACDSee.com/support

Snel overzicht

ACDSee bestaat uit drie hoofdcomponenten: het bladervenster, het weergavevenster en de bewerkingsmodus.


Het Bladervenster is het hoofd sorteer, bekijk en beheer gedeelte van ACDSee. Als u ACDSee start met de snelkoppeling op het bureaublad, dan krijgt u het bladervenster te zien. Dit venster lijkt op het eerste gezicht wat op Windows Verkenner en werkt ook zo: U kunt op de naam van een map klikken in het Mappenvenster aan de linkerkant om de miniaturen te zien van alle bestanden in de Bestandenlijst, welke het centrale gedeelte is van het venster. Rond dit centrale gedeelte zijn meerdere andere vensters die voorzien zijn met gereedschappen die u helpen te sorteren, beheer en organiseren van uw bestandcollectie. Wat zelfs beter is, u kunt het Bladervenster compleet veranderen omdat de vensters verborgen, verplaatst, op elkaar geplaatst, vastgemaakt, zwevend, en herplaatst kunnen worden voor de beste manier van werken.





Het weergavevenster toont uw foto's en speelt video- en geluidsbestanden af. Het heeft ook pictogrammen die u snel toegang geven tot bewerkingstaken. U kunt uw foto's bekijken op elke gewenste vergroting, door de inhoud van een map bladeren en de eigenschappen of gedetailleerde kleurinformatie van foto's bekijken. Om het weergavevenster te openen, klikt u op een foto- of mediabestand in het bladervenster. U kunt ACDSee ook direct in het weergavevenster openen door in Windows Verkenner op een foto of mediabestand te klikken.

De bewerkingsmodus van ACDSee biedt alle gereedschappen die u nodig hebt om uw foto's te corrigeren of te verbeteren. De hulpprogramma's zijn vermeld in het bewerkingsvenster; dit kunt u verbergen of sluiten wanneer u het niet nodig hebt. Door op de naam van een hulpprogramma te



klikken, kunt u een hulpprogramma in het venster openen. U kunt daarna de instellingen aanpassen om uw foto te bewerken. Om de foto te openen in de bewerkingsmodus, klikt u op de knop Bewerken op de werkbalk van het blader- of weergavevenster. U kunt ook op de knoppen van de werkbalk Bewerken in het weergavevenster klikken om de bewerkingsmodus te openen en het betreffende gereedschap automatisch te starten.

Het ACDSee Quick View is een snellere en meer gestroomlijnde weergever die u kunt gebruiken zonder ACDSee te hoeven openen. Het zal geopend worden als u dubbelklikt op een foto of een afbeeldingsbestand in de Windows Verkenner. Om snel ACDSee vanuit het Quick View, klik op Fotomanager om het Bladervenster te openen of Volledige Weergave om de hoofd Weergever te openen.

De Handleiding legt deze drie elementen van ACDSee in latere hoofdstukken in meer detail uit.

Het Help-systeem van ACDSee gebruiken

Er zijn drie soorten Help in ACDSee:

- Het hoofd Helpbestand bevat gedetailleerde informatie en instructies voor elk facet van de applicatie.

- Context-gevoelige help dat u instructies geeft over specifieke dialogen als u op de Help knop klikt.
- Wat is dit? Help in een smal gereedschap-tip pop-up over een specifiek veld, gereedschap of knop.

Helpbestand

Om het primaire Helpbestand te openen, klik Help | Inhoudsopgave op de werkbalk. Het ACDSee 9 Helpvenster heeft een Inhoud tab dat een klikbare inhoudsopgave bevat, een Zoeken tab die u kunt gebruiken om onderwerpen te vinden door middel van een woord of een zin in te typen, en een Index tab met opgewaardeerde index ingangen die u vindt door een woord of een gedeelte van een woord in te typen.

Aan het eind van vele onderwerpen zult u verwijzingen naar andere onderwerpen vinden die hetzelfde zijn als waar u nu in bent. Klik of elk van deze verwijzingen om naar dat onderwerp te gaan.



Context-gevoelige Help

ACDSee's context-gevoelige help toont wat te doen in dialogen en wizards. U kunt op elk moment op de knop Help klikken of op F1 drukken om meer informatie te krijgen over het hulpprogramma of de functie die u momenteel gebruikt.


Wat is dit Help

De meeste dialoogvensters en hulpprogramma's van ACDSee zijn bovendien voorzien van Wat is dit Help, welke een korte uitleg biedt van elke gereedschap of bediening. Dialogen die Wat is dit? Help hebben hebben een vraagteken knop op de rechter bovenhoek van hun vensters.



U gebruikt Wat is dit Help als volgt:

1. Klik op de 'Wat is dit?' Help knop. De aanwijzer verandert in een vraagteken met aanwijspijl.
2. Klik op elk selectievakje, keuzerondje, veld of andere optie om een uitleg van het betreffende object te zien.





Foto's Ophalen

Het eerste wat de meeste ACDSee-gebruikers willen doen, is foto's downloaden van een digitale camera. Dit binnenhaalproces betekent dat u uw foto's van een ander apparaat naar de vaste schijf van uw computer kopieert, zodat u ze kunt bekijken en beheren.

Foto's ophalen

ACDSee maakt het gemakkelijk om foto's of afbeeldingen te downloaden van elk apparaat naar uw computer.

U kunt simpelweg kopiëren en plakken vanuit uw camera naar ACDSee of zelfs slepen en laten vallen. U kunt de Wizard Foto's Ophalen gebruiken om snel foto's te downloaden en op te slaan totdat u gereed bent om met deze te werken, of de Wizard Foto Overdracht gebruiken om een profiel op te zetten dat het gehele proces automatiseert. Als u een profiel maakt, zal ACDSee uw camera herkennen als u deze aansluit, dan automatisch uw foto's downloaden naar een specifieke locatie op uw harde schijf, uw foto's hernoemt tijdens het downloaden en zelfs deze verwijderd van uw camera.

Dit hoofdstuk legt uit hoe ACDSee te gebruiken om foto's op te halen met bijvoorbeeld gebruik van een digitale camera, maar het is in wezen hetzelfde voor elk ander verwijderbare apparaat.

Over de Apparaatdetector

De Apparaatdetector is een kleine aparte applicatie buiten ACDSee. Het detecteert automatisch of u een apparaat aansluit op uw computer die afbeeldingen of mediabestanden bevatten, of zelfs als u een CD met afbeeldingen in uw CD-ROM station steekt. De Apparaatdetector start en draait op de achtergrond als u uw computer opstart. Het geeft een pictogram weer in de Taakbalk Notificatie gebied (rechter onderkant) van uw Windows werkbalk. Wanneer u een camera aansluit op uw computer, verandert het pictogram van kleur en verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd wat u met uw foto's wilt doen.



ACDSee Apparaat Detector pictogram – niet actief



ACDSee Apparaat Detector – camera aangesloten

Foto's downloaden met de Wizard Foto's Ophalen

Als u het downloadproces niet wilt automatiseren, kunt u de wizard Foto's ophalen gebruiken in plaats van de Wizard Foto's Overdragen. De wizard Foto's ophalen bevat dezelfde hulpprogramma's als de wizard Foto's overdragen, maar er wordt geen apparaatprofiel voor de camera opgeslagen.

Om foto's op te halen met gebruik van de Wizard Foto's Ophalen:

1. Sluit de camera aan op de computer en controleer of de kabel goed vastzit. Wanneer u de camera aanzet, wordt dit opgemerkt door de Apparaatdetector. U krijgt dan de volgende keuzes:
 - **Afbeeldingen vanuit het apparaat ophalen via ACDSee**
 - **Niets**

(Als u hier de eerste optie selecteert, wordt de wizard Foto's overdragen gestart en begint u met het proces van het aanmaken van een apparaatprofiel. Dit is automatisch gedekt onder Foto's Ophalen.)




Apparaat: ACDSee gebruikt het woord 'apparaat' voor elk verwijderbare opslagapparaat waarop zich digitale foto's kunnen bevinden. Voorbeelden van zulke apparaten zijn digitale camera's, geheugenkaarten en kaartlezers, scanners, USB-massaopslagapparaten, flashdrives, mobiele telefoons en in sommige gevallen cd's.




ACDSee Apparaat Detector vervangt de functie Automatisch afspelen van Windows XP. Om Automatisch Afspelen te herstellen, moet u de Apparaat Detector afsluiten. Klik rechts op het Apparaat Detector pictogram en selecteer Afsluiten. U kunt de apparaatdetector op elk moment opnieuw starten binnen ACDSee.

2. Voor nu, selecteer **Niets**, en klik dan op OK om het Apparaat Detector dialoog vak te sluiten.
3. Ga in ACDSee naar het menu **Bestand**, klik op **Foto's ophalen | Van camera of kaartlezer** om de wizard Foto's ophalen te starten.
4. Als de Welkom pagina van de Wizard opent, selecteer de **Sla deze stap de volgende keer over** selectievakje zodat u de volgende keer deze pagina overslaat. Klik op **Volgende** om naar de Bronapparaat pagina te gaan.



De Bronapparaat pagina geeft de verschillende verwijderbare apparaten aan in het linker vak. Het rechtervak toont de huidige aangesloten apparaten aan op uw computer.

Meeste nieuwere digitale camera's worden in het linkervak getoond als een massa opslagapparaat. De rechtervak toont normaal gesproken de naam en het model van uw camera.



Als uw camera (of kaart) geen foto's bevat, zal het niet in het Bronapparaat pagina worden getoond.

5. Klik in de pagina Bronapparaat op **Massaopslagapparaat** in de lijst Type, en klik op de naam van de camera in de apparaatlijst. Klik op **Volgende** om naar de pagina Te kopiëren bestanden te gaan.


De pagina Te kopiëren bestanden toont miniatures van alle foto's op de camera. Selecteer of leeg het selectievak naast elk miniatuur om te kiezen welke foto's u naar uw computer wilt kopiëren.

6. Klik op **Volgende** om naar de Uitvoeropties te gaan.

U kunt de Uitvoeropties pagina gebruiken om een hernoemingssjabloon te maken en te gebruiken dat automatisch alle foto's hernoemd tijdens het downloaden. U kunt ook specificeren waar u uw foto's wilt bewaren op uw harde schijf. Met de standaardinstelling worden de oorspronkelijk fotonamen behouden en wordt er een nieuwe submap aangemaakt in de map Mijn afbeeldingen. Deze map krijgt de naam van de huidige datum.



7. Om ruimte vrij te maken op de camera en om al uw foto's automatisch te verwijderen selecteert u **Afbeeldingen van apparaat verwijderen na plaatsing op vaste schijf**, en klikt u op **Volgende**.



De wizard Foto's ophalen maakt een nieuwe map op de vaste schijf aan en kopieërt alle foto's van de camera naar deze map. Daarna worden de originele foto's van de camera gewist.

8. Klik op **Voltooien** wanneer de wizard alle foto's heeft gekopieerd.

De wizard wordt gesloten en ACDSee toont automatisch de foto's die u zojuist hebt gekopieerd.



U kunt al deze opties op elk moment opnieuw instellen met gebruik van de Apparaat Detector opties. Klik op het pictogram Apparaatdetector in het systeemvak van de taakbalk en klik daarna op Opties.



Foto's automatisch downloaden

Door een apparaatprofiel aan te maken met de wizard Foto's overdragen kunt u het proces van het ophalen van de camera volledig automatiseren. Nadat u de opties hebt ingesteld, hoeft u alleen de camera aan te sluiten en toe te kijken hoe uw foto's door ACDSee worden gedownload, hernoemd en opgeslagen. Als dit proces voltooid is, sluit u uw camera weer af en bent u klaar.

U stelt als volgt een apparaatprofiel in:

1. Sluit de camera aan op de computer en controleer of de kabel goed vastzit. Wanneer u de camera aanzet, wordt dit opgemerkt door de Apparaatdetector. U krijgt dan de volgende keuzes:

- **Afbeeldingen vanuit het apparaat ophalen met ACDSee**
- **Niets doen**

2. Selecteer Afbeeldingen vanuit het apparaat ophalen via ACDSee, en selecteer het selectievakje Instelling opslaan en bericht niet meer weergeven.

Deze laatste optie helpt het proces te automatiseren, en van nu af aan, zult u dit dialoog, elke keer als u enig apparaat in de toekomst aansluit, overslaan.

3. Klik op OK om de wizard Foto's overdragen te starten.
4. Op de welkomstpagina van de wizard, typt u een naam voor het apparaat in het veld **Naam van apparaat** en klikt u op **Volgende** om te beginnen met het instellen van de opties voor uw apparaatprofiel.
5. In het gedeelte Bestanden van de pagina Foto-overdrachtsinstellingen selecteert u Nieuwe bestanden automatisch selecteren en kopiëren. Als u deze optie selecteert, betekent dat van nu af aan, alle nieuwe bestanden automatisch van uw camera worden gedownload. Als het oude bestanden zijn, zal u gevraagd worden of u deze opnieuw wilt downloaden.
6. In de optiegebieden voor Doel en naam, selecteert u **Namen behouden en kopiëren naar nieuwe submap in Mijn foto's**.

De Wizard Foto's Overdragen heeft instellingen om automatisch uw bestanden te hernoemen zodra ze worden gedownload.

U kunt ook ACDSee's batch Hernoemen kenmerk gebruiken nadat uw foto's zijn gedownload. Meer informatie over hernoemjabolonen en het hulpprogramma Batch hernoemen vindt u in het gedeelte Corrigeren en verbeteren in deze gids.

7. Selecteer bij Ruimte op opslagapparaat de opties **Alle bestanden van apparaat verwijderen na kopiëren naar vaste schijf**.

Hierdoor maakt u ruimte op de camera vrij bij het downloaden van foto's. U kunt ook de aangepaste instelling gebruiken om een percentage vrije ruimte op te geven of genoeg vrije ruimte over te laten voor een bepaald aantal foto's.

8. Klik op **Volgende** om te beginnen met het downloaden van de foto's naar de vaste schijf.

De wizard Foto's Overdragen maakt een nieuwe map op uw vaste schijf en download alle foto's daarheen. Daarna worden alle foto's verwijderd.

9. Klik op **Voltooien** wanneer de wizard alle foto's heeft gedownload.

De wizard wordt gesloten en ACDSee toont automatisch de foto's die u zojuist hebt gekopieerd.





Wanneer u de camera de volgende keer op de computer aansluit, zal ACDSee deze automatisch detecteren, een nieuwe submap aanmaken in Mijn afbeeldingen, alle nieuwe afbeeldingen naar die map kopiëren en de foto's van uw camera verwijderen. U kunt daarna uw camera afsluiten en meer foto's maken.

Foto's verplaatsen en kopiëren

U zou ook gewoon de foto's van uw camera in ACDSee willen kopiëren en plakken met gebruik van het Mappenvenster. U kunt ook foto's van een map naar de andere slepen.

Om foto's te kopiëren en te plakken met gebruik van het Mappenvenster:

1. Met uw camera aangesloten en aangezet, gebruik het Mappenvenster om naar uw camera of map in the mappenstructuur te navigeren.
2. Klik op de camera, of map, naam of klik het gemakkelijk-selecteren vak aan de linkerkant om de foto's in de bestandlijst te tonen.
3. Als u de foto's vanuit meer dan één map wilt kopiëren, klik dan het gemakkelijk-selecteren vak naast deze mappen en hun foto's worden aan de lijst toegevoegd voor u om te selecteren.
4. U kunt de foto's selecteren in elk van de volgende manieren:
 - Klik binnenin de bestandlijst en druk **CTRL + A** om ALLE foto's die op dit moment worden weergegeven te selecteren.
 - Sleep een grijs vak over de foto's die u wilt selecteren.
 - Ctrl + klik individuele foto's om deze te selecteren.





De informatie in de database van ACDSee wordt aangemaakt, opgeslagen en gebruikt door ACDSee. Als u uw bestanden en foto's met een ander programma kopieërt, verplaatst of hernoemt zoals Windows Verkenner, kan ACDSee deze veranderingen niet bijhouden en de connectie met de database wordt verbroken. Dit kan betekenen dat u gegevens verliest.

Dit kunt u voorkomen door altijd ACDSee te gebruiken voor het verplaatsen, kopiëren en hernoemen van uw foto's en mediabestanden.

- Klik op de eerste foto die u wilt selecteren, scroll naar de laatste die u wilt toevoegen, dan Shift + klik op deze. Alle foto's tussen de eerste en de laatste zijn geselecteerd.
5. Met alle foto's geselecteerd, kunt u een van de volgende dingen doen:
- Klik **Bewerken | Kopiëren** (of druk op **Ctrl + C**) om de foto's naar het klembord te kopiëren, dan **Bewerken | Plakken** (Of druk op **Ctrl + P**) om deze in een nieuwe map te plakken.
 - Sleep de foto's over de naam van de doelmap in het Mappenvenster, laat dan de muis los.

U kunt foto's van uw camera in ACDSee slepen met gebruik van Windows Verkenner. Zolang beide vensters zichtbaar zijn, kunt u simpelweg foto's van Windows in de bestandlijst van ACDSee selecteren en slepen. Dit werkt zeer goed voor de eerste keer dat u download van uw camera, of dat u geen database informatie van ACDSee wilt behouden.



Bladeren en Weergeven

In het bladervenster toont ACDSee uw foto's en bestanden als een lijst miniatuurweergaven, die u naar wens van grootte kunt veranderen, aanpassen of sorteren. Met het weergavevenster kunt u uw foto's en mediabestanden bekijken op ware grootte of op elke willekeurige vergroting. U kunt ook bestanden bekijken in de Snelle Weergave of ACDSee Showroom.

Bladeren

Het belangrijkste gedeelte van het Bladervenster is het deelvenster Bestandslijst. Het is normal gesproken een miniatureslijst van foto's in de huidige map, maar het kan ook een lijst van zoekresultaten, gewaardeerde foto's, lettertypen en zelfs een lijst van bestandnamen zijn.

De naam van elk bestand wordt onder elke miniatuur getoond en er verschijnt een klein symbool rechtsbovenaan, dat de bestandsindeling of het afbeeldingstype aangeeft. Als een bestand een waardering heeft, zal het een waarderingssymbool naast het bestandformaat hebben. Als een bestand is toegevoegd aan een categorie zal het een blauwe teken hebben. Als er mappen onder de huidige map zijn, zult u een map zien met kleine miniatures van de eerste paar afbeeldingen in die map.

Vergrendelings kompas:

Activeert als u een venster verplaatst in het Bladervenster om u te helpen dit venster precies te positioneren. Het vergrendelingskompas heeft een binnen- en buitenring met pijlen. Als u de muisaanwijzer boven een van de pijlen houdt, geeft een gearceerd selectiekader de potentiële positie van het deelvenster weer. Beweeg over het centrum van het kompas om een venster bovenop de andere te plaatsen.



Om één deelvenster of een stapel te verplaatsen, klik en sleep de tab naar de nieuwe locatie. Om alle deelvensters in een stapel te verplaatsen klik en sleep de titel balk van de bovenste deelvenster naar de nieuwe locatie. Om een deelvenster terug te plaatsen op zijn vorige locatie, dubbelklikt u op de titelbalk. Om de volgorde te veranderen van een stapel deelvensters, sleep de tabs link of rechts.

Linksboven ziet u het mappenvenster. Hierin ziet u de mappenstructuur van uw computer, en eventuele cd-romstations, disketttestations en verwijderbare vaste schijven. Klik op de naam van een map of station in het mappenvenster om de inhoud te bekijken in het deelvenster Bestandslijst.

Gestapeld onder de Mapvensters zijn twee andere, de Agenda en Favorieten vensters. U kunt hun tabs zien, naast de Map tab aan de onderkant an het venster. Als u op de tab klikt zal dat het venster naar de voorkant brengen.

Linksonder in de hoek van de lay-out ziet u het Voorbeeldvenster. Klik op een foto in de bestandslijst om een grotere versie van het in het Voorbeeldvenster weer te geven.

Gepositioneerd aan de rechterkant van het scherm is het Organisatievenster, welke krachtige gereedschappen bevaten om uw bestanden te waarderen en deze in categorieën of auto-categorieën te ordenen.

Aan de onderkant van het scherm is de status balk welke continue veranderd om gedetailleerde informatie weer te geven over wat u hebt geselecteerd of waar de aanwijzer is gepositioneerd.

De lay-out van het bladervenster veranderen


Het Bladervenster lay-out geeft de populairste gereedschappen en kenmerken weer in een gebruikersvriendelijke lay-out maar er zijn verscheidene andere vensters die erg nuttig zijn en die u wilt herschikken in het Bladervenster om deze te blijven weergeven en andere te verbergen. U zult alle vensters onder **Beeld** op de menu balk vinden.

Het Bladervenster is erg gemakkelijk aan te passen. U kunt erg snel de grootte van de vensters aanpassen, slepen, drijven, opstapelen of schikken in bijna elke positie ronde bestandlijst.

U kunt het Bladervenster terugzetten naar de standaard lay-out door op elke moment op **Beeld | Lay-out herstellen** te drukken.

Om de grootte van de vensters aan te passen:

1. Beweeg uw muisaanwijzer over de rand van elk venster totdat het veranderd in een pijl met een dubbel punt.
2. Klik en sleep de rand van het deelvenster om de grootte te wijzigen. (Als het venster drijvend is, kunt u de rand ook slepen.)



U verplaatst het Organisatievenster als volgt:

1. Sleep de titelbalk van het Organisatievenster en houd de muis boven een willekeurige pijl van het vergrendelingskompas. U zult een schaduwwijk gebied zien dat u de mogelijke positie van het venster laat zien als u de muis loslaat.
2. Om het Organisatievenster bovenop de Mappen Agenda en Favorieten te stapelen, beweeg uw muis over het centrum van het vergrendelingskompas en laat de muis los. Het Organisatievenster is nu bovenop de andere vensters gestapeld. (Dubbelklik op de titelbalk van het Organisatievenster om het snel naar de originele positie terug te zetten.)




Hoe als volgt de vensters te openen en automatisch te verbergen:

1. Om het deelvenster Eigenschappen te openen, klikt u op **Weergave | Eigenschappen**.

De standaardpositie van het eigenschappenvenster is rechts van het bladervenster, in dezelfde stapel als het Organisatievenster.

2. Om de stapel met het eigenschappen- en taakvenster te verbergen, klikt u op de knop **Automatisch verbergen** rechtsboven in het Eigenschappenvenster.

De twee deelvensters zijn nu verborgen aan de rechterkant van het bladervenster. Alleen de tabs zijn zichtbaar. Hierdoor is er meer ruimte op het scherm beschikbaar voor de miniaturen van de bestandlijst.



U kunt beide deelvensters bekijken door uw muiscursor over de tab te bewegen. Wanneer u uw muiscursor weer over de bestandslijst beweegt, wordt het venster weer verborgen.

Laat de Bestandslijst voor u werken

Bestandslijst werkbalk

Op de bovenkant van de bestandslijst zit zijn eigen werkbalk date en schuifregelaar heeft om snel de grootte van de miniatures aan te passen, en andere gereedschappen om bestanden te filteren, groeppen of te selecteren. De Beeld opties laat u toe de bestandslijst te veranderen om bestanden zoals filmstrip, tegels, pictogrammen of gedetailleerde tekst weer te geven.

Filteren

Klik op de Filter knop om te selecteren welke type bestanden u wilt weer geven en de rest uit te filteren. U kunt ook de Gemakkelijk Selecteren balk op het Mappenvenster en Categorieënvenster gebruiken om bepaalde categorieën, automatische categorieën, waarderingen of een combinatie van deze weer te geven. Er is meer over de gemakkelijk-selecteren balk in het hoofdstuk Organiseren en Vinden.

Groepering

Hoe meer afbeeldingen u hebt in de bestandslijst, hoe nuttiger het is om deze te groeppen. Om bestanden te groeppen, klik op Groep Bij en selecteer hoe u wilt groeppen door elk van de 12 verschillende groepperingen, van bestandnaam tot sleutelwoord, van auteur tot aan bestandsgrootte. Eenmaal gegroepeerd, kunt u de volgorde omzetten of een groep inhoudsopgave invoegen.

Sorteren

Sorteren in de bestandslijst verwijst naar de volgorde hoe de bestanden worden weergegeven. De standaard sorteermethode is op naam, maar u kunt ook sorteren op bestandsgrootte, indeling, datum en andere bestandseigenschappen. U kunt ook bestanden slepen en loslaten binnenin de bestandslijst om deze te herschikken..

Weergeven

Dubbeltklik op een foto of mediabestand in het deelvenster Bestandslijst of in de Windows Verkenner om de foto op ware grootte te zien in het weergavevenster van ACDSee.

Het weergavevenster opent de foto en toont deze op een grootte die zo dicht mogelijk bij de ware grootte is. Als de foto groter is dan uw scherm, zal het weergavevenster de foto kleiner maken zodat u toch de volledige foto kunt zien.

Net als het bladervenster heeft het weergavevenster aan de bovenkant een werkbalk met snelkoppelingen naar veel gebruikte opdrachten en hulpprogramma's, zoals in/uitzoomen en selecteren.

Het weergavevenster heeft ook een werkbalk aan de linkerkant van het scherm, waarin u de bewerkingshulpprogramma's van ACDSee ziet. Deze gereedschappen worden uitgelegd in het hoofdstuk Repareren en Verbeteren.



Als uw foto groter is dan het Bladervenster, of dat u ingezoomd bent in een hogere vergroting, kunt u de foto rondbewegen binnenin het venster om de verschillende gebieden te zien, door de foto in de nieuwe positie te slepen. Als het mogelijk is om de foto te slepen zal uw aanwijzer veranderen in een handje.



Als u in het Weergavevenster bent, kunt u door de foto's en mediabestanden scrollen in dezelfde map en dezelfde volgorde als dat ze zijn in de bestandlijst. Als u een wiel muis hebt, de snelste manier om door de afbeeldingen te scrollen, is door het wiel één klik per keer naar voren of naar achteren rond te draaien. U kunt ook de **Page Down** en **Page Up** op het toetsenbord gebruiken.

Om terug te gaan naar het bladervenster, dubbelklikt u op de foto in het weergavevenster of klikt u op de knop Bladeren op de werkbalk.

Automatisch scrollen

Als u snel uw foto's wilt voorproeven op volledige grootte, kunt u de sneltoetsen gebruiken om in een wip een diavoorstelling te maken.

U maakt als volgt een diavoorstelling:

1. Druk op **F** op het toetsenbord om de foto in volledig scherm weer te geven.
2. Druk dan de **Pause/Break** knop in op het toetsenbord om automatisch door de foto's in die map te scrollen.
3. Druk nogmaals op de **Pause**-knop om te stoppen met scrollen.
4. Druk opnieuw op **F** om terug te gaan naar het weergavevenster of **ESC** om terug te gaan naar het Bladervenster.

Gebieden van een foto vergroten

Twee gereedschappen in het Weergavevenster maken het mogelijk om een smal gebied in een afbeelding te onderzoeken zonder uit het oog te verliezen waar u in het geheel bent.

Het vergrootglas gedraagt zich hetzelfde als zijn naamgenoot. Als u klikt op **Beeld | Vergrootglas**, een in grootte aan te passen venster opent zich om u het vergrootte gebied van de foto weer te geven. Het vergrootte gebied verandert als u uw aanwijzer beweegt om het gebied direct onder uw aanwijzer weer te geven, alsof u een echt vergrootglas in uw handen houdt.

De Navigator werkt op de tegenovergestelde manier. Als u in een hoge vergroting bent ingezoomd, is het gemakkelijk om het gevoel te verliezen of waar u precies naar kijkt in de foto. Als u klikt op **Beeld | Navigator**, een in grootte aan te passen venster wordt geopend dat u een overzicht van de foto geeft in een kleiner rechthoek dat het gebied vertegenwoordigt die zichtbaar is in het Weergavevenster.



U kunt het inzoomniveau van het weergavevenster zo instellen dat de foto's altijd op ware grootte worden getoond, ook als ze groter zijn dan uw scherm.

Om het zoomniveau in te stellen, klik **In/uitzoomen | In/uitzoomen** naar. Als het Zoom Niveau Instellen dialoogvak opent, stel de Controle **Specificeren** naar **100%**. Zorg ervoor dat het selectievakje Op dit zoomniveau vergrendelen is geactiveerd, en klik op **OK**.

Quick View

Als u op een afbeeldingsbestand dubbelklikt in Windows Verkenner of in een e-mail, een beter uitziende en snellere versie van het Weergavevenster wordt geopend zodat u foto's kunt bekijken zonder ACDSee te hoeven openen. Quick View is de lichtere versie van het Weergavevenster dat de meeste van de weergave sneltoetsen heeft. U kunt op de Volledige Weergavevenster klikken om de **Weergavevenster** van ACDSee te openen, of klik op de **Fotomanager** pictogram om het Bladervenster te openen.

Showroom



ACDSee Showroom is een widget dat u toelaat uw collectie van foto's en afbeeldingen tentoon te stellen door het in een kleine diavoorstelling weer te geven op uw bureaublad tijdens het werk. U kunt tot op 16 verschillende diavoorstellingen tegelijkertijd op uw computer draaien, zelfs als ACDSee niet geopend is.

Om een bureaublad diavoorstelling met ACDSee Showroom te maken:

1. In ACDSee, navigeer naar een map die de afbeeldingen bevat die u wilt toevoegen aan de bureaublad diavoorstelling.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op **Maken** | **ACDSee Showroom** maken.
 - Klik **Start** | **Alle Programma's** | **ACD Systems** | **ACDSee Showroom**.

De diavoorstelling start onmiddellijk.

Een diavoorstelling uitvoeren

Een van de meest populaire mogelijkheden van ACDSee is het bekijken van een diavoorstelling van alle foto's in een bepaalde map.

U bekijkt als volgt een diavoorstelling van alle foto's in een map:

1. Ga naar het weergavevenster en klik op **Weergave** | **Automatische diavoorstelling**.
2. Op het tabblad **Basis** klikt u op de naam van een overgang om er een voorbeeld van te zien in het voorbeeldgebied. Als u deze overgang in uw diavoorstelling wilt opnemen, activeert u het selectievakje ernaast.

U kunt meer dan één overgang voor uw diavoorstelling selecteren. Wanneer de diavoorstelling van de ene foto overgaat naar de volgende, dan wordt willekeurig een van de geselecteerde overgangen toegepast.

3. In het veld **Beeldvertraging** typt u het aantal seconden dat u wilt dat de diavoorstelling een foto toont.
4. Om tekst toe te voegen aan uw diavoorstelling, klikt u op het tabblad **Tekst** en activeert u de selectievakjes **Koptekst weergeven** en **Voettekst weergeven**.



De koptekst verschijnt bovenaan het scherm; de voettekst verschijnt onderaan.

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Uitlijning** de optie **Midden** en typ een korte omschrijving in het veld Tekst van de foto's in uw diavoorstelling.
6. Dezelfde tekst wordt bovenaan in het midden van elke foto weergegeven. Klik onder het selectievakje Voettekst weergeven op de knop **Metadata-tag invoegen**.
7. Wanneer het dialoogvenster Kies eigenschappen wordt geopend, klikt u op **Bestandseigenschappen** en activeert u het selectievakje **Bestandsnaam**. Klik op **OK** om terug te gaan naar het dialoogvenster Eigenschappen voor diavoorstelling.


ACDSee voegt een plaatshouder in het tekstveld in. Wanneer de diavoorstelling wordt afgespeeld, vervangt ACDSee de plaatshouder met de bestandsnaam van elke foto die wordt getoond.

8. Klik op **OK** om de diavoorstelling te starten.

Terwijl de diavoorstelling wordt getoond, kunt u de bedieningen gebruiken om een andere dia te selecteren of om de diavoorstelling te onderbreken of af te sluiten en terug te gaan naar het weergavevenster.



Overgang: het speciale effect dat in een diavoorstelling wordt toegepast om van de huidige foto door te gaan naar de volgende.






Organiseren en Zoeken

ACDSee's krachtige database, organiserings en zoek gereedschappen maakt het u gemakkelijk om duizenden bestanden te beheren of één enkel bestand te vinden. Hoe meer informatie u toevoegt aan de ACDSee database, zoals auteur, sleutelwoorden, of categorieën, te meer opties u hebt voor het bladeren, bekijken en vinden van uw bestanden.

Organiseren

In toevoeging voor het bladeren en bekijken van uw foto's kunt u de ingebouwde hulpprogramma's van ACDSee gebruiken om uw fotocollectie te organiseren en te beheren. ACDSee biedt onder andere functies voor batchacties, categorie- en classificatiesystemen, en een krachtige database waarin u al uw belangrijke afbeeldingsgegevens kunt opslaan.



De informatie in de database wordt aangemaakt, opgeslagen en gebruikt door ACDSee. Als u uw bestanden en foto's met een ander programma kopieert, verplaatst of hernoemt zoals Windows Verkenner, kan ACDSee deze veranderingen niet bijhouden en de connectie met de database wordt verbroken. Dit kan betekenen dat u gegevens die u hebt toegevoegd zoals trefwoorden of categorieën zult verliezen.

U kunt dit voorkomen door altijd ACDSee te gebruiken om uw foto's en mediabestanden te verplaatsen, kopiëren of te hernoemen.

Over de ACDSee database

De ACDSee-database bestaat uit verschillende bestanden die ACDSee aanmaakt en opslaat op uw vaste schijf. In deze bestanden rangschikt en bewaart ACDSee alle informatie voor uw foto's en mediabestanden, zoals trefwoorden, categorieën, waarderingen, datums en auteurs. ACDSee bewaart ook miniatuurvoorbeelden van al uw afbeeldingen, waardoor u sneller door uw mappen en bestanden kunt bladeren.

ACDSee voegt automatisch bestandsinformatie en miniatures aan de database toe terwijl u mappen doorbladert. Dit proces wordt catalogiseren genoemd. De eerste keer dat u ACDSee start, wordt de inhoud van uw map Mijn afbeeldingen automatisch gecatalogiseerd.

De database maakt het eenvoudiger uw foto's te organiseren en op te zoeken. Het doorzoeken van de database gebeurt bovendien nauwkeuriger dan het doorzoeken van mappen voor bestandsnamen. Hoe meer informatie u toevoegt aan de database, hoe eenvoudiger u uw fotocollectie kunt beheren.

U kunt de informatie in uw database ook delen met andere ACDSee-gebruikers, of informatie converteren uit oudere versies van ACDSee.

Organisatie gereedschappen

ACDSee heeft een reeks van gereedschappen die u helpen uw afbeeldingscollectie te organiseren en te controleren. Elk hulpprogramma biedt een andere methode voor het groeperen, organiseren en opzoeken van uw bestanden. Geen van deze gereedschappen limiteert u om een structuur in te stellen, maar laat u toe om op uw eigen manier te noemen en te organiseren.

Twee van de populairste en nuttigste hulpprogramma's zijn categorieën en trefwoorden. U kunt deze 2 gereedschappen gebruikem om snel groepen afbeeldingen te vinden met hetzelfde thema, of specifiek onderwerp.

Categorieën gebruiken


U kunt categorieën gebruiken voor het organiseren en groeperen van foto's zonder extra kopieën te hoeven maken, of om bestanden naar verschillende mappen te kopiëren. Ook kunt u met categorieën foto's met een vergelijkbaar onderwerp opzoeken met één muisklik. Één enkele afbeelding kan tot meerdere categorieën behoren.

U kunt uw categorieën volledig naar uw eigen voorkeuren rangschikken, maar hier volgen enkele mogelijke strategieën om u op weg te helpen:

- Maak hoofd-niveau categorieën op basis van thema's, zoals Familie, Vakanties, Werk of School. Maak dan sub-categorieën onder deze. Onder Familie kunt u bijvoorbeeld subcategorieën als Ouders, Kinderen, Neven en nichten en Opa en oma maken of gebruik de actuele namen. Afbeeldingen van familiereunies zouden tot meer dan één categorie of sub-categorie kunnen behoren (Evenementen, Familie, Vakanties). Anders dan een mappensysteem hoeft u geen extra kopieën te maken van uw afbeeldingen, u wijst ze gewoon aan meerdere categorieën, en klik dan op elk van de categorieën waar het aan toebehoort en daar het is.
- Gebruik de categorieën om een werkprocedure te maken waarmee u foto's kunt opzoeken die klaar zijn om te worden afgedrukt of die juist nog moeten worden bewerkt of verfijnd. U kunt ook categorieën maken om aan te geven welke taken nog moeten worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een categorie genaamd Bewerken met subcategorieën Belichting, Kleurzweem en Scherpste maken. U kunt dan foto's waarop deze bewerkingen nog moeten worden toegepast in een of meer van de categorieën indelen. Als u klaar bent met bewerken, kunt u de foto eenvoudig uit de categorie halen.
- Digitale plakboekers hebben duizenden afbeeldingen gemaakt in uitrustingen van honderden ontwerpers die ze moeten herinneren, niets te zeggen over alle lettertypen die ze sparen, foto's of hun eigen ontwerpen. ACDSee is ideaal voor het in orde brengen aan meerdere niveaus van complexiteit. Uitrustingen kunnen gegroepeerd worden bij de namen van ontwerpers, kleuren en onderwerpen. Afbeeldingen in de uitrusting kunnen worden toegewezen aan een kleur, stijl of vorm, ontwerper of uitrusting. Gecombineerd zoeken zal dan alle blauwe linten vinden die door vier zekere ontwerpers zijn ontworpen.

Metagegevens:

De uitdrukking metagegevens verwijst naar elke informatie dat is gelinkt aan een zekere afbeelding of bestand. Tot de metagegevens behoren informatie in de ACDSee-database, EXIF- en IPTC-informatie en algemene bestandseigenschappen zoals naam, grootte en locatie op uw vaste schijf. U kunt vele gereedschappen an ACDSee gebruikem om metagegevens in te voegen in de tekstvelden zoals bijschriften, trefwoorden en vele andere.





Om uw categorieën te herschikken, sleep deze naar de nieuwe positie en laat deze vallen. Als u een verschillend pictogram gebruikt, en de categorie naar een nieuwe structuur sleept, zal het automatisch naar die dat nieuwe pictogram veranderen.



U kunt dezelfde methode gebruiken voor het toewijzen van een waardering aan uw afbeeldingen. Hierdoor kunt u altijd uw beste foto's opzoeken.

Hoe u als volgt categorieën en subcategorieën maakt:

1. In het bladervenster, klik op de knop **Nieuwe categorie** boven aan het organisatievenster.
In het dialoogvenster selecteert u **Nieuwe categorie maken op hoogste niveau** en typt u de naam van de nieuwe categorie in het veld Naam.
2. U kunt ook een pictogram selecteren voor de nieuwe categorie (en eventuele subcategorieën die u later aanmaakt) vanuit de vervolkeuzelijst Pictogram.
3. Klik op **OK** om de categorie aan te maken en het aan de lijst in het organisatievenster toe te voegen.
4. Om onder de nieuwe een subcategorie te maken, selecteer de nieuwe categorie in de lijst en klik opnieuw op de **Nieuwe Categorie** knop. Omdat u op de categorie hebt geklikt, neemt ACDSee aan dat u een subcategorie wilt toevoegen dus de **Maak een subcategorie binnen de huidige selectie** is actief.
5. Type in een nieuwe subcategorie en klik OK.

Afbeeldingen toewijzen aan een categorie:

1. Klik en sleep een afbeelding van de bestandlijst, en laat het vallen op een categorie op het Organisatievenster.
U kunt meerdere foto's tegelijk toewijzen door meer dan één bestand te selecteren uit de bestandlijst, en u kunt foto's aan meer dan één categorie toewijzen.
U kunt ook meerdere afbeeldingen selecteren, klik rechts, selecteer **Categorieën instellen** en klik op de categorie waar u deze tot wilt laten behoren.

U verwijdert als volgt bestanden uit een categorie:

1. Klik in het deelvenster Bestandslijst met rechts op de foto die u wilt verwijderen.
2. In het sneltoetsen menu, klik op **Categorieën instellen**, en **Verwijder Categorieën van Alle Geselecteerde Items**.

Automatisch Categorieën gebruiken

Als u honderdduizenden afbeeldingen hebt, meer dan één camera, en foto's en afbeeldingen door meer dan één persoon, hebt u Auto Categorieën nodig. U zult de automatische categorieën zien in het Organisatievenster onder Waarderingen. Breid uit of verberg deze door op de (+) of (-) voor elke te klikken. Sommige informatie (b.v. maker, model) is automatisch door uw camera aan de foto's toegevoegd, maar u kunt dit in het Eigenschappenvenster toevoegen waar alle databasegegevens die door u is toegevoegd ook wordt toegevoegd aan de Automatische Categorieën. Bijvoorbeeld als u foto's of afbeeldingen hebt, die gemaakt zijn door vele verschillende personen, kunt u deze als Auteur aan alle afbeeldingen die zij gemaakt hebben toevoegen.

U voegt als volgt auteurinformatie toe:

1. Toon en selecteer alle foto's of afbeeldingen die door een zeker persoon in het Bestandlijst is gemaakt.
2. Selecteer alle afbeeldingen en klik **Beeld | Eigenschappen** om het Eigenschappenvenster te openen.
3. Klik op de tab **Database** en in het **Auteursveld** type in de naam van de fotograaf, of ontwerper van de afbeelding. De invoer wordt automatisch bewaard.
4. Herhaal dit proces voor al uw afbeeldingen.

Om uit te vinden hoe u de Batch Informatie Instellen gereedschap kunt gebruiken, om Auteurs aan meerdere bestanden toe te passen, lees **Toevoegen database en EXIF informatie aan meerdere bestanden** in het ACDSee 9 helpbestand.

5. Als u nu Ateur opent onder Automatische Categorietieën, zult u alle auteurs die u hebt toegevoegd zien in de lijst.

Als u op een auteur klikt, zullen al zijn afbeeldingen in de bestandlijst worden getoond. U kunt dit in combinatie met uw Categorietieën gebruiken om afbeeldingen te vinden bij Categorietie en Auteur.

Trefwoorden gebruiken

U kunt trefwoorden toevoegen aan uw foto's om de locatie van de foto, de mensen op de foto of de gebeurtenis waarbij de foto werd genomen te beschrijven, of om u op andere manieren te helpen de foto en de plaats ervan in uw collectie te identificeren. U kunt daarna, als u zoekt voor specifieke trefwoorden, snel alle foto's in uw collectie met een bepaalde eigenschap of een bepaald onderwerp terugvinden.

Als u trefwoorden invoert, worden deze automatisch toegevoegd aan de trefwoorden automatische categorie. Zodat u alle afbeeldingen kunt vinden met een zeker trefwoord door op het trefwoord te klikken. Als u auteur en categorieën toevoegd, kunt u uw zoektocht verfijnen door op de naam van een auteur, trefwoord en categorie te klikken.

ACDSee gebruikt een **hoofd-trefwoordenlijst** om dubbele trefwoorden en spelfouten te voorkomen en de resultaten te verbeteren. Wanneer u een trefwoord in de hoofd-trefwoordenlijst verandert, zal ACDSee automatisch alle foto's bijwerken waaraan dat trefwoord was toegewezen.


U voegt als volgt trefwoorden toe aan een afbeelding:

1. Selecteer in het deelvenster Bestandlijst van het bladervenster een foto, en klik op **Beeld | Eigenschappen** om het eigenschappenvenster te openen.

U kunt het eigenschappenvenster van ACDSee gebruiken om informatie voor elke foto of mediabestand toe te voegen aan of te verwijderen uit de database.



Als u meer dan één foto selecteert in de bestandslijst, wordt alle informatie, die u toevoegt aan het eigenschappenvenster, toegevoegd aan alle geselecteerde bestanden.




2. Typ in het eigenschappenvenster een woord in het veld **Trefwoorden**. Het woord wordt terwijl u typt aan de Hoofdtrefwoordenlijst toegevoegd.

U kunt geen spaties of leestekens gebruiken in een trefwoord maar u kunt meer dan één trefwoord gebruiken door ze met een spatie of komma te scheiden.



3. Om hetzelfde trefwoord toe te passen op een andere foto, selecteert u de foto in de bestandslijst en klikt u op de knop **Trefwoorden kiezen** in het eigenschappenvenster.
4. In het dialoogvenster **Trefwoorden kiezen** selecteert u het gewenste trefwoord uit de lijst Beschikbare waarden en klikt u op **Toewijzen**.
De werken die u kiest zullen op het Toegewezen Waarden vak verschijnen.
5. Om nieuwe trefwoorden toe te voegen terwijl u in dit venster bent, klik op de **Lijst Bewerken** knop, welke de **Trefwoordenlijst Editor** opent waar u kunt bewerken, verwijderen en trefwoorden kunt toevoegen aan de Hoofdljst.
6. Klik tweemaal op **OK** om de vensters te sluiten en terug te keren naar het Bladervenster.



Zoeken

Met de zoekfuncties van ACDSee kunt u snel een bepaalde foto in uw verzameling opzoeken, of een groep foto's op basis van inhoud, thema of andere criteria.

Alle zoekfuncties van ACDSee maken gebruik van de database om uw foto's en mediabestanden bij te houden en snel op te zoeken. Hoe meer informatie u opgeeft in de database, hoe eenvoudiger u de juiste foto's vindt of om alle afbeeldingen op te zoeken dat aan een zekere onderzoek past.

Categorieën gebruiken om bestanden te zoeken


Wanneer u trefwoorden hebt toegewezen aan uw afbeeldingen en uw afbeeldingen hebt ingedeeld in categorieën of automatische categorieën, kunt u ACDSee gebruiken om foto's op te zoeken zonder door uw fotomappen te hoeven bladeren.

U vindt als volgt afbeeldingen bij categorie of automatisch categorie:

1. Klik in het organisatievenster op de naam van de categorie.
ACDSee doorzoekt de database en toont alle bestanden in the deelvenster Bestandslijst die aan de betreffende categorie zijn toegewezen.
2. Als u ook foto's, die zijn toegewezen aan subcategorieën van de geselecteerde categorie, wilt zien, klikt u op de knop **Gedeeltelijke/volledige** overeenkomst bovenaan in het organisatievenster. Klik daarna op **Inclusief subcategorieën**.
Als het selectievakje Inclusief subcategorieën is geactiveerd, kunt u het deactiveren door er nogmaals op te klikken.

Bestanden vinden met gebruik van de Gemakkelijk-selecteren balk

Een van de meest krachtige gereedschappen in ACDSee is de gemakkelijk-selecteren balk, welke de rij vierkanten is aan de linkerkant van de mapnamen. U kunt het gebruiken om afbeeldingen in één, of meerdere mappen te tonen of te verbergen met één enkele klik. Omdat het Organiseervenster ook een gemakkelijk-selecteren balk heeft, kunt u zijn gemakkelijk-selecteren balk gebruiken om erg snel combinaties van categorieën, automatische categorieën, waarderingen en mappen weergeven. Hoe meer informatie u hebt in de ACDSee database, hoe nuttiger de gemakkelijk-selecteren balk kan zijn.



U vindt als volgt bestanden met gebruik van de Gemakkelijk-selecteren balk:

1. Om meer dan één map, categorie, of automatische categorie te kiezen, klikt u op de selectievakjes naast de namen.

Als u op de vakjes klikt, zal ACDSee de afbeeldingen tonen die zijn aangewezen aan elke van deze mappen, categorieën of automatische categorieën in de bestandlijst.

2. Om de resultaten te beperken tot de foto's die aan **alle** geselecteerde categorieën zijn toegewezen en niet aan slechts één, klikt u op de knop **Gedeeltelijke/Alles Passen** en selecteert u Alles Passen.

ACDSee doorzoekt de database en toont alleen de foto's die aan alle geselecteerde categorieën zijn toegewezen. Als een foto aan slechts één van de categorieën is toegewezen, zal ACDSee deze niet tonen in het deelvenster Bestandslijst.

De werkbalk Snel zoeken gebruiken

U kunt de werkbalk Snel zoeken, op het hoofdmenu van het bladervenster van ACDSee, gebruiken om snel bestanden en mappen op te zoeken door de database te doorzoeken op trefwoorden, categorieën, opmerkingen, bijschriften, makers en bestandsnamen.



ACDSee heeft ook een Zoekvenster dat u kunt gebruiken om uw database uitgebreid en nauwkeurig te doorzoeken. Zie het hulpbestand van ACDSee 9 Help bestand voor meer informatie over het gebruik van het deelvenster Zoeken.

U zoekt als volgt op trefwoorden met de werkbalk Snel zoeken:

1. Typ in de werkbalk Snel zoeken het trefwoord waar u naar wilt zoeken.



U kunt meerdere trefwoorden gebruiken in de werkbalk Snel zoeken door elk trefwoord te scheiden met een spatie. Als u twee trefwoorden invoert, zal de werkbalk Snel zoeken alleen foto's tonen waaraan beide trefwoorden zijn toegewezen; niet de afbeeldingen die de één of de ander hebben.

Om te zoeken naar foto's die beide trefwoorden hebben, gebruikt u een verticale streep (|) in plaats van een spatie om ze te scheiden. Klik Shift + backslash om een verticale streep te maken)

2. Klik op de knop **Snel zoeken**.

De werkbalk Snel zoeken doorzoekt de database en toont alle foto's die overeenkomen in de Bestandslijst.



Repareren en Verbeteren

Een van de grootste problemen die digitale fotografen tegenkomen is de volume van foto's die ze moeten beheren. ACDSee helpt u door gereedschappen te verschaffen om reparaties toe te passen zoals rotaties, grootte veranderen, trefwoorden en bijschriften toevoegen, en andere gegevens aan meerdere foto's tegelijkertijd.


Repareren



ACDSee heeft een krachtige afbeeldingseditor waarmee u afzonderlijke foto's preciezer kunt repareren. Met de bewerkingsmodus kunt u rode ogen verwijderen en kleur- en belichtingsproblemen repareren, tekst toevoegen en veel meer. ACDSee beschikt ook over verschillende speciale effecten die u op uw foto's kunt toepassen om ze iets artistieks te geven. De bewerkingsgereedschappen in ACDSee zijn gemakkelijk te gebruiken, vaak hebben ze maar één klik nodig om reparaties toe te passen zoals Kleurzweem, dat de blauwe kleur verwijderd als gevolg van onjuiste belichting op de camera.

Batch gereedschappen

Met ACDSee is het niet nodig dezelfde taken steeds opnieuw uit te voeren. Er zijn batchfuncties en hulpprogramma's die u op meerdere afbeeldingen tegelijk kunt toepassen. Er zijn Batch gereedschappen om te roteren, hernoemen, grootte te veranderen, de tijdstempel te veranderen, belichting en bestandsformaat, of meerdere foto's of afbeeldingen. Mogelijkerwijs de meest nuttig, is de Instellen Batch Informatie gereedschap welke informatie zoals auteur, trefwoorden, bijschriften, categorieën en meer aan meerdere bestanden tegelijkertijd kan toepassen. Voor gedetailleerde informatie over deze gereedschappen, lees het ACDSee 9 Helpbestand.



Meerdere foto's hernoemen

De meeste digitale camera's geven geen makkelijk te herinneren namen aan uw foto's. Met ACDSee kunt u het hulpprogramma Batch hernoemen gebruiken om een volledige groep foto's duidelijkere namen te geven en informatie die specifiek is voor de foto aan de bestandsnaam toe te voegen.

U hernoemt als volgt meerdere bestanden tegelijk:

1. In de bestandlijst, selecteer de foto's die u wilt hernoemen. (Druk **Ctrl + A** om alle foto's te selecteren.)
2. Klik op **Extra | Batch hernoemen**.
3. Klik in het dialoogvenster Batch hernoemen op het tabblad **Sjabloon** en bekijk in het voorbeeldgebied de lijst bestaande bestandsnamen naast voorgestelde nieuwe namen.
4. In het **Sjabloon** veld, type een eenvoudige naam in dat toegepast kan worden op alle foto's. Voeg een spatie toe na de naam.



Het voorbeeldgebied wordt bijgewerkt terwijl u typt en toont de nieuwe bestandsnaam voor elke foto.



- Om een nummer aan de bestandsnaam toe te voegen, typt u hekjes (#).
Het hulpprogramma Batch hernoemen vervangt elk hekje door een cijfer dat automatisch wordt verhoogd: 01, 02, 03, etc. Klik op voorbeeld om te zien of u genoeg #s hebt voor het aantal foto's.
- Om fotospecifieke informatie aan de bestandsnamen toe te voegen, klikt u op de knop **Metadata invoegen**.
- Klik op het dialoogvenster **Afbeeldingskenmerken** en selecteer de selectievakjes naast Afbeeldingsafmetingen en Afdrukstand afbeelding.

De plaatshouders <**Afbeeldings Kenmerken: Afbeeldingdimensies**><**Afbeeldingskenmerken:Afdrukafstand Afbeelding**> zullen in het sjabloonvakje verschijnen.

- Klik tussen de >> van de twee plaatshouders en voeg een spatie toe. Als u naar de Nieuwe Naam in het Voorbeeld kijkt, zult u zien dat de spatie het makkelijker maakt om de informatie te lezen, en dat de plaatshouders zijn vervangen door de actuele informatie voor elk bestand.



- Klik op **OK** om terug te gaan naar het hulpprogramma Batch hernoemen.
- Klik op **Hernoemen Starten** om alle geselecteerde foto's te hernoemen.

Rode ogen wegwerken

Als met vele bewerkingsgereedschappen, ACDSee heeft de taak eenvoudiger gemaakt zodat u rode-ogen kunt repareren met een paar klikken.

Zo corrigeert u rode ogen:

- Selecteer de foto die u wilt bewerken in de bestandlijst.
- Klik in de werkbalk op **Afbeelding Bewerken | ACDSee**.

De foto opent in het Bewerkingspaneel, met de bewerkingsgereedschappen aan de rechterkant. Net boven de foto, onder de hoofdwerkbalk, bevinden zich drie knoppen en een schuifbalk om snel in- en uit te zoomen.

- Sleep de schuifbalk naar rechts om in te zoomen op de foto. Sleep daarna de foto om deze te centreren op een van de ogen.



Het hulpprogramma Batch hernoemen bevat ook een tabblad Zoeken en Vervangen. Hierin kunt u letters en woorden in een bestandsnaam vervangen door andere letters en woorden. U kunt het tabblad Zoeken en vervangen gebruiken in combinatie met het tabblad Sjabloon om herhaling in de bestandsnamen te voorkomen, of afzonderlijk om spelfouten en andere problemen te corrigeren.




Om een natuurlijk uiterlijk met het Rode Ogen gereedschap te bereiken, sleep alleen zo veel keren over het oog om het meeste van het rode te bedekken. Een beetje rood rond de randen overlaten is vaak meer effectief omdat het meer natuurlijk lijkt.

Gebruik vaak de schuifregelaar uitzoomen en kijk of het oog er natuurlijk uit ziet met normal vergroting.

Dicht op het oog inzoomen maakt het stukken gemakkelijker om te zien wat u aan het doen bent en welk deel van het oog reparaties nodig heeft.

4. Op het Paneel Bewerken: Hoofdmenu, klik **Rode Ogen Verminderen** om het Rode-Ogen Verminderingsgereedschap te openen.
5. Als het rood compleet omgeven is door de pupil, normaalgesproken één klik in het oog zal effectief het rood uitwissen, dus probeer dit eerst. Als u niet tevreden bent met het resultaat, klik **Ongedaan Maken**.
6. Als de zwarte kleur in gebieden bloed waar het niet zal moeten, klik en sleep één voor één over smalle rode secties totdat meeste (of niet alle) rood is verdwenen.



4. Klik op **Gereed** om terug te gaan naar het Bewerkingspaneel.
5. Klik op **Bewerken Voltooid** en dan **Opslaan als** om het bestand onder een nieuwe naam op te slaan.
6. Type een naam in voor het nieuwe bestand, en dan **Opslaan** om terug te keren naar het Bladervenster.

Schaduw en hoogtepunten repareren

Foto's nemen op zonnige dagen resulteert vaak in afbeeldingen waar sommige gebieden te licht zijn en andere te donker. Het resultaat is vaak een onzichtbaar silhouet tegen het felle licht. Meeste belichtingsgereedschappen kunnen alleen de hele foto lichter maken, of donkerder, dus ben u verplicht alleen de donkere of lichte gebieden te repareren en de rest op te offeren. Het Schaduw/Hoogepunt gereedschap kan uw foto's redden dat u nooit dacht te kunnen. Het kan tegelijkertijd gebieden die te licht zijn, donkerder maken (zoals een lichte hemel of zee) en gebieden die te donker zijn, lichter maken (zoals het gezicht van een persoon, of gebladerte).

Zo optimaliseert u het contrast van een foto:

1. Klik in de werkbalk op **Afbeelding Bewerken | ACDSee**.
De foto opent in het Bewerkingspaneel, met de bewerkingsgereedschappen aan de rechterkant.
2. Klik **Schaduw/Hoogtepunten** op het gereedschap te openen.
3. Sleep de **Helder Maken** schuifregelaar naar rechts om licht aan de donkerste gebieden van de afbeelding toe te voegen.



U kunt een afbeelding onnatuurlijk eruit laten zien als u teveel licht aan schaduw of teveel schaduw aan hoogtepunten toevoegt. U zal bijvoorbeeld een beetje schaduw in het gezicht moeten laten anders zal het er vlak uitzien.

Als u op de Overlichtingswaarschuwing knop klikt, zal het u helpen door overbelichte pixels rood te laten zien en onderbelichte pixels groen.

4. Sleep de **Donkerder Maken** schuifregelaar naar rechts om schaduwen aan de lichtste gebieden van de afbeelding toe te voegen.
5. U kunt ook proberen om binnen de afbeelding te klikken. Als u op een donker gebied klikt, zal de afbeelding helderder worden gebaseerd op de pixels in dat gebied. Als u op een helder gebied klikt, zal de afbeelding donkerder worden gebaseerd op de pixels in dat gebied.
6. Om snel heen en weer tussen de originele afbeelding en de bewerkte afbeelding te schakelen druk en houd de **Z** op het toetsenbord vast en laat het dan los. (De Z toets werkt met elk gereedschap in het Bewerkingspaneel.) U kunt ook op de Voorbeeld Balk knop klikken om de Voorbeeld Balk te openen, welke u een voor en na afbeelding toont terwijl u werkt.
7. Als u niet blij bent met het resultaat en u wilt opnieuw beginnen, klik **Herstellen** om terug te gaan naar de originele instellingen. (**Annuleren** verworpt elke verandering en laat u terugkeren naar het Bewerkingspaneel.).



8. Klik op **Gereed** om de wijzigingen toe te passen en het gereedschap te sluiten.
9. Klik op **Bewerken Voltooid** en dan **Opslaan als** om het bestand onder een nieuwe naam op te slaan.
10. Type een naam in voor het nieuwe bestand, en dan **Opslaan** om terug te keren naar het Bladervenster.

Verbeteren

Een filter voor speciale effecten toepassen

ACDSee bevat een wijde reeks van speciale effecten filters waarmee u uw foto's of afbeeldingen iets artistieks kunt geven. Het effect Olieverf voegt bijvoorbeeld penseelstreken toe aan de foto zodat deze op een Expressionistisch schilderij lijkt.



Alhoewel het Schaduwen/ Hoogtepunten gereedschap was ontworpen om hoge-contrast problemen op te lossen, werkt het ook goed met foto's die er een beetje saai uitzien of lichtelijk zijn over- of onderbelicht. U kunt de meeste foto's verbeteren door subtiele aanpassingen in dit gereedschap.



Afbeeldingen met sterke contrasterende kleuren en grotere objecten lenen zich goed voor het effect Olieverf.



Controleer de opties voor de geselecteerde bestandsindeling wanneer u een bewerkte foto opslaat. Bij JPEGs kunt u bijvoorbeeld de kwaliteit van de opgeslagen foto instellen en andere compressie-opties kiezen. Deze beïnvloeden het algemene uiterlijk van de foto.

U past het effect Olieverf als volgt toe:

1. Selecteer de foto die u wilt bewerken in de bestandlijst.
2. Klik in de werkbalk op **Afbeelding Bewerken | ACDSee**.
3. Klik op het paneel Bewerken op **Effecten**.

Het Effecten gereedschap toont een lijst met alle filters voor speciale effecten in ACDSee.

4. Dubbelklik op het **Olieverf** effect.

Als het Olieverf effect opent, zal het automatisch een effect op de foto toepassen, maar dit is alleen maar een suggestie.

5. Sleep de **Breedte Kwast** schuifregelaar om de breedte van 3 of meer aan te geven zodat de kwaststreek dikker wordt. Hoe dikker de kwast streek, des te abstracter het effect zal zijn.
6. Als u meer kleuren per kwast streek wilt toevoegen, vergroot de **Variatie**.
7. Sleep de **Helderheid** schuifregelaar naar 6 of meer om de kleuren helderder te maken.

Terwijl u werkt zal het voorbeeld veranderen om u het effect te tonen. Houd de Z toets op elk moment vast om te schakelen tussen de oude afbeelding of de nieuwe.

8. Klik **Gereed** om het effect op de foto toe te passen en terug te keren naar het Effecten gereedschap. In sommige grotere foto's kan het effect toepassen een langere tijd duren.
9. Klik opnieuw op **Gereed** om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.
10. Klik op **Bewerken Voltooien** en dan **Opslaan als** om het bestand onder een nieuwe naam op te slaan.
11. Type een naam in voor het nieuwe bestand, en dan **Opslaan** om terug te keren naar het Bladervenster.





Afdrukken en Delen


ACDSee bevat enkele hulpprogramma's die u kunt gebruiken om uw foto's met vrienden en familie te delen. Of u uw foto's nu op een website wilt zetten, een volledige grootte van uw foto op uw printer wilt afdrukken of een diavoorstelling op uw televisie wilt laten zien, het kan met ACDSee.

Afdrukken

ACDSee's afdrukgereedschappen hebben geavanceerde instellingen voor het maken van elke afdruk, van volledige grootte tot aan contactbladen met meerdere miniaturen om als index van uw collectie te gebruiken. U kunt omschrijvende tekst toevoegen aan iedere pagina of individuele afbeelding en onmiddellijk het effect zien in het Voorbeeld, welke in hetzelfde venster is als de instellingen.

De Lay-out opties maakt het gemakkelijk om de beste optie te kiezen dat zich aan uw papiergrootte past, maar u kunt de printer instellingen fijnstellen door gebruik van of de Volledige Pagina, of Contactblad opties.

U kunt foto's of afbeeldingen op elk papierformaat, in elke afdrukstand en met elke resolutie afdrukken die uw printer ondersteunt. Als uw foto's niet overeenkomen met een van de standaard afdrukformaten, zoals 5x7 of 8x10, kunt u aangepaste printformaten maken die u kunt opslaan om ze op ander moment te gebruiken. Als u veel contactbladen afdrukt, en het duurt een tijdje om ingewikkelde instellingen te maken, kunt u deze opslaan als een voorinstelling, om deze over en over te gebruiken.



Een afbeelding afdrukken in ACDSee

U kunt alle instellingen in het Afdruk venster gebruiken om een wijde reeks van layout's in te stellen, en om uw afbeeldingen precies te oriënteren, positioneren en te groeperen op elke pagina grootte. Het Voorbeeld van de pagina is direct op het Afdruk venster. Dit betekent dat u onmiddellijk het effect van elke verandering aan de instellingen kunt zien zodra u ze maakt.

Om een volledige pagina afbeelding af te drukken die in een standaard lijst grootte past:

1. Begin door de foto of afbeelding die u wilt afdrukken in de bestandslijst te selecteren. Klik dan op **Bestand | Afdrukken** (of druk op **Ctrl + P**).

Het Afdruk scherm wordt geopend, en het Voorbeeld gebied toont de positie en de grootte van de foto op een standaard pagina.

2. In de linker bovenhoek van het venster zijn de drie opties voor afdrukken. Klik op de **Volledige pagina** opties.

Het Formaatgebied gebied aan de linkerkant van het Voorbeeld, verander in Aan pagina aanpassen.

3. Klik in het Formaatgebied op het selectievakje **10x8** om uw foto af te drukken volgens het standaard fotoformaat 8x10.

Het Voorbeeldvenster toont de huidige marge-instellingen van uw printers als een gestippelde lijn om de rand van de pagina. Elke portie van uw afbeelding dat buiten de marges zijn worden in rood getoond, zodat u aanpassing kunt maken.

4. Klik op het tabblad **Pagina-instellingen** rechtsboven op het scherm en selecteer **Midden** uit de vervolgkeuzelijst **Paginapositie** om de foto op de pagina te centreren.
5. Om de paginamarges te verkleinen en de afbeeldingen op de pagina te passen, wijzigt u de waarden in het velden **Boven**, **Onder**, **Links** en **Rechts** of het margegebied in een halve inch.
6. Selecteer in de **Geavanceerde Opties** het selectievakje **Afbeelding automatisch roteren op basis van afdrukformaat**.

Het Afdruk gereedschap zal nu de afbeelding roteren tot het op een 8.5x11 inch pagina past.

7. Klik op **Afdrukken** om de foto af te drukken en terug te gaan naar ACDSee.

Een contactblad or catalogus afdrukken

Als u een grote collectie foto's of afbeeldingen hebt, is het moeilijk om bij te houden wat u hebt en waar ze zijn. Een manier is om de contactbladen met miniaturen af te drukken en te gebruiken als een catalogus of index. Eenmaal in een ordner kunt u snel door uw collectie bladeren en de afbeelding die u wilt vinden.

Om het zelfs gemakkelijker te maken, in ACDSee kunt u automatisch unieke tekst aan elk miniatuur voegen, zoals de bestandsnaam van de afbeelding, bijschrift of trefwoord. U kunt ook een koptekst of voettekst aan de af te drukken pagina toevoegen voor informatie zoals waar deze afbeeldingen worden bewaard op de computer, CD/DVD of verwijderbaar station.


U drukt een contactblad of een collectie catalogus als volgt af:

1. Begin door alle afbeeldingen die u wilt afdrukken in de bestandslijst te selecteren. Klik dan op **Bestand | Afdrukken** (of druk op **Ctrl + P**).

Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Het voorbeeld gebied toont de afdrukstand en het formaat van de foto.


2. Op de linker bovenhoek van het venster, klik op **Contactblad** opties.
De afbeeldingen zullen opnieuw als kleine miniaturen op een rij verschijnen.
3. Om de marges van de pagina te verminderen en meer afbeeldingen op de pagina te laten passen, klik op de tab Pagina Instellingen aan de rechterkant van het venster. Verander de marges in de **Boven**, **Onder**, **Links** en **Rechts** velden naar **0.25**.

4. De snelste manier om de grootte van de afbeeldingen te veranderen is om de **Kolommen** en **Rijen** schuifregelaars te gebruiken in het **Contactblad** formaat vak aan de linkerkant van het Voorbeeld. (U kunt ook de ruimte tussen de afbeeldingen vergroten of verkleinen, een rand rondom elk leggen, of een slagschaduw of randvervaging toevoegen.)
5. Als u tevreden bent met de instellingen, klik op de **Opslaan** pictogram naast het **Voorinstellingen** veld op de bovenkant van de opties, type een naam in voor de instellingen en klik op **OK**. De volgende keer dat u dit soort pagina wilt afdrukken hoeft u de instellingen niet opnieuw in te stellen.
6. Om automatisch de bestandsnaam (of andere informatie) onder elke foto af te drukken, klik op de **Bijschrift** tab in de linker onderhoek van het Afdruk venster, en selecteer dan **Bijschrift Gebruiken** selectievakje.
7. Klik op de knop **Metagegevens Invullen** net onder het tekstveld.
8. Klik op het dialoogvenster Kies eigenschappen, dubbelklik op **Bestandseigenschappen** en activeer het selectievakje **Bestandsnaam**. Klik OK en de plaatshouder **<Bestandeigenschappen: Bestandsnaam>** verschijnt in het tekstvak.



Als u afdrukt, de actuele naam van elke afbeelding vervangt de plaatshouder. Het voorbeeld toont nu hoe de actuele bestandsnaam verschijnt onder de afbeelding zodat u de kolom en rij grootte kunt aanpassen om u ervan te verzekeren dat u alle tekst kunt lezen.

9. Om informatie op de gehele pagina in te voegen, klik op de **Koptekst** tab en selecteer dan het **Koptekst gebruiken** selectievakje.
10. In het **Tekstuitlijnen** veld, selecteer **Links**, en klik dan op de **Lettertype** knop en selecteer **Arial Vet Grootte 18**.
11. In het tekstvak, type de locatie van uw bestanden. Bijvoorbeeld, type het pad naar de map op uw computer, of de naam van de CD/DVD, of verwijderbaar station.



12. Druk **Enter** om ruimte tussen de tekst en de eerste afbeeldingsrij te voegen.
13. Klik op **Afdrukken** als u tevreden bent over het resultaat.

Delen

Met de deelfuncties van ACDSee kunt u uw digitale foto's of afbeeldingsbestanden delen met wie u maar wilt. U kunt uw foto's op uw persoonlijke webpagina plaatsen door een HTML-album te maken, uw afbeeldingen online delen met de gratis SendPix-service voor het delen van afbeeldingen, of een diavoorstelling maken om die op CD en DVD te branden zodat u ze op uw televisie kunt bekijken.



Als u een vcd maakt, kunt u meerdere voorstellingen maken en ze op dezelfde cd opslaan.

Een video diavoorstelling delen

Een nieuwe manier voor het delen van foto's in ACDSee is het maken van een diavoorstelling, compleet met muziek, overgangseffecten en bijschriften, en deze dan opslaan in een gangbare indeling voor videobestanden. U kunt het videobestand naar een CD kopiëren of via e-mail verzenden zodat uw vrienden en familie de voorstelling op hun eigen computer kunnen bekijken, ook als ze niet beschikken over ACDSee.



U kunt de wizard Video of vcd aanmaken ook gebruiken om een vcd te maken. Dit is een diavoorstelling op cd die u kunt afspelen in elke dvd-speler waarin vcd's kunnen worden afgespeeld om ze op uw televisie te bekijken.

U maakt als volgt een videobestand aan:

1. Klik op **Maken | Een video of vcd aanmaken** om de wizard Video of vcd aanmaken te starten.
2. Klik op de **welkompagina** op de knop **Maak Video**.

De pagina Voorstelling bewerken wordt geopend. Als u foto's had geselecteerd in de bestandenlijst, wordt de eerste foto getoond in het voorbeeldgebied.

3. Vanuit het menu **Voorstelling** aan de linkerkzijde van de wizard en klik op **Afbeelding toevoegen**. Wanneer het dialoogvenster Afbeelding Toevoegen wordt geopend, bladert u naar de mappen met de foto's die u wilt toevoegen, en selecteert u deze foto's. Klik op **Openen** om de foto's toe te voegen aan de diavoorstelling.

De wizard toont de foto's die u hebt toegevoegd in een tijdlijn onder het voorbeeldgebied. Klik op een willekeurige foto in de tijdlijn om een grotere versie van de foto te zien in het voorbeeldvenster.

4. Tussen elke twee foto's ziet u een overgangspictogram. Klik op een overgangspictogram en klik op de knop **Afspelen** in het voorbeeldscherm om een voorbeeld van het overgangseffect te zien.
5. Ga naar het menu **Overgang** aan de linkerkzijde van de wizard en klik op **Overgangen**. Wanneer het dialoogvenster Overgangen wordt geopend, selecteert u een overgangseffect uit de lijst aan de linkerkzijde van het dialoogvenster.
6. Activeer het selectievakje **Op alle overgangen in tijdlijn toepassen** en klik op **OK**.

De diavoorstelling gebruikt nu het geselecteerde overgangseffect elke keer dat het overgaat van één foto naar de andere.



Als u wilt dat uw videobestand kan worden bekeken op elke computer, kies dan een gangbare indeling, zoals MPG of WMV. Voor sommige indelingen, zoals QuickTime en RealMedia, is mogelijk extra software nodig.



Bewaren en Ophalen

In ACdsee is het erg gemakkelijk om een backup van uw bestanden op CD's of DVD's te maken, of een CD diavoorstelling op presentatiekwaliteit te maken om te delen met vrienden en familie. De Fotodisk kenmerk maakt het mogelijk om naar bestanden te bladeren die niet meer op uw computer staan maar zijn bewaard op CDs of DVDs zodat u nooit meer een afbeelding verliest of vergeet.

Opslag




Foto Disk: Een kenmerk in ACDSee date en virtuele map maakt die miniatures van op CD/DVD's bewaarde mappen bewaard die niet langer meer op uw computer zijn. Dit betekent dat u nog steeds door uw miniatures kunt bladeren zelfs als de disk niet meer in het station zit. U kunt doorgaan met catalogiseren, waarderen, of database informatie toevoegen aan de miniatures, welke ACDSee zal verbinden met de echte bestanden als u deze later op uw computer kopieert.

Als u een backup wilt maken van u foto's afbeeldingen en andere mediabestanden naar CD/DVD, ACDSee maakt het heel eenvoudig doordat het een ingebouwde brandmandje heeft, zodat u zelfs niet de applicatie hoeft te verlaten. ACDSee brandt niet alleen de bestanden maar kan ook alle database informatie die samen gaan branden.

Wat is beter, ACDSee's Fotodisk kenmerk maakt het mogelijk voor uw om door te werken met de miniatures van deze bestanden zelfs als ze niet langer meer op uw computer staan of in het CD/DVD station, inclusief deze catalogiseren en ze bekijken in het Voorbeeld venster!

Foto's en informatie op een CD of DVD branden

U kunt het Brandmandje gebruiken om mappen op de disk te maken terwijl u deze brandt, of om een automatische diavoorstelling in te voegen. Als toevoeging kunt u kiezen om tegelijkertijd een Fotodisk te maken zodat u door de CD inhoud kunt bladeren in ACDSee zelfs als de CD niet in uw station zit.



U brandt als volgt foto's op een cd:

1. Open het brandenmandje. Klik in het bladervenster op **Maken | CD of DVD maken**. (of **Beeld | Brandmandje**).
2. Om bestanden die u wilt toe te voegen aan het brandmandje, sleep de bestanden of hun mappen vanuit het Mappen venster of bestandlijst in het Brandmandje.


Mappen worden automatisch toegevoegd aan de linkerzijde van het Brandmandje. U kunt ook nieuwe mappen aanmaken door op de knop **Nieuwe map** van de werkbalk van het brandenmandje te klikken.

3. Om de database-informatie op te nemen voor alle foto's op de disk, klikt u op de knop **Indelingsopties** op de werkbalk van het brandenmandje.
4. Is u klaar bent, klik dan op de **Branden** knop om het branden van uw disk te starten.
5. Op het **Diskbrander selecteren opties** pagina van de Wizard Brandmandje, in het **Volume label** veld, type de naam in die u de disk wilt geven. Herinner om de precieze naam op de eigenlijke disk te schrijven zodat u in de toekomst de disk kan herkennen als u uw bestanden wilt binnenhalen.
6. Klik op **De gemaakte schijf aan ACDSee toevoegen als Foto Disk** selectievakje. Dit zal een Fotodisk maken onder de Offline Media aan de onderkant van het Mappen venster. De Fotodisk zal eruit zien en gedragen als een virtuele map van miniatures die u kunt bladeren en categoriseren.



Als u de database informatie niet aan de disk toevoegt, en dan de bestanden van uw computer verwijderd, elke catalogus, waardering, bijschrift, trefwoord, auteur en andere informatie kan verloren gaan.

- Klik op **Volgende** als u klaar bent en voeg een lege disk toe aan het station wanneer het opent.
- Klik op **OK** en **Voltooien** om het branden op disk te voltooien, en de lade van het station zal open gaan wanneer het gereed is.



- ACDSee zal u vragen op de disk opnieuw in te voeren en klik **OK**.
- Wanneer u gevraagd wordt, type de naam in voor uw Fotodisk dat u het kan herkennen onder de Offline Media in het Mappen venster. Het is een goed idee om ook het serieële nummer van de Fotodisk op te schrijven. Wanneer u klaar bent, klik OK.

Denk eraan om dezelfde naam en serieële nummer op de eigenlijke disk te schrijven.



U kunt het brandmandje verplaatsen naar de bovenkant van het bladervenster of het op een andere plaats op het scherm laten zweven. U kunt het brandenmandje echter niet met andere vensters stapelen of het tegen de zijkant van het bladervenster vergrendelen.



Het hernoemen of verwijderen van bestanden en mappen in het brandenmandje heeft geen invloed op de originele bestanden die nog op de vaste schijf van uw computer zijn opgeslagen.

Backup maken van ACDSee database

Hoe meer informatie u opslaat in de database van ACDSee, hoe belangrijker het is backups te maken en de database regelmatig te onderhouden. ACDSee heeft een automatische backup-herinnering die u waarschuwt wanneer het tijd is een reservekopie van uw database te maken.

Als u eenmaal een backup hebt gemaakt, kunt u de wizard Backup van ACDSee-database gebruiken om alleen de nieuwe informatie toe te voegen sinds the laatste keer dat u een backup hebt gemaakt. Dit bespaart tijd, want de backup duurt minder lang. Ook is hierdoor minder schijfruimte nodig om de backups op te slaan.

U maakt als volgt een backupschema:

- Klik op **Extra | Opties** om het dialoogvenster Opties van ACDSee te openen. Als het venster geopend is, klikt u op **Database** om naar de pagina voor databaseopties te gaan.

- Activeer het selectievakje **Herinnering weergeven voor backup** en stel in hoe vaak u eraan herinnerd wilt worden dat u een backup moet maken.

De standaard instelling is om een herinnering elke 2 maanden weer te geven, maar als u een grote connectie afbeeldingen hebt en een uitvoerige database, zult u de interval naar minstens één keer per week of in het ergste geval één keer per maand instellen.

- Klik op **OK** om de wijzigingen aan de backupherinnering toe te passen en terug te gaan naar ACDSee.





Voor meer informatie over een backup maken van de database en een aantal nuttige tips over backup creatie strategieën, klik op de **Help** knop in de Wizard **Database backup om naar de Backup maken** van uw Database onderwerp in het Helpbestand Scroll omlaag naar de onderkant van de pagina in het hulpbestand en klik op de koppeling **Tips en strategieën voor het maken van database back-up.**



Als u afbeeldingen toevoegt aan of verwijdert van een disk die u al hebt toegevoegd aan ACDSee als Fotodisk, dan kunt u de in de database opgeslagen informatie bijwerken. Plaats de disk in uw cd-romstation, klik in het **Mappenvenster** met de rechtermuisknop op de naam van de disc en selecteer **Fotodisk bijwerken**.

U maakt als volgt een backup van uw database:

1. Klik op **Database | Backup maken van Database** in het Bladervenster om de Wizard Database Backup van ACDSee te openen.
2. Bevestig op de welkomstpagina dat u een nieuwe backup wilt maken, en klik op **Volgende**.
3. Selecteer Inclusief miniatures voor off-line bestanden op de pagina Nieuwe backup.

Door een backup te maken van de miniatures voor uw ACDSee Fotodisks kunt u voorkomen dat u elke Fotodisk opnieuw aan de database moet toevoegen wanneer uw systeem crasht. Voor deze optie wordt iets meer ruimte gebruikt dan wanneer u de miniatures niet opneemt, maar veel minder dan wanneer u alles opneemt.

4. Activeer het selectievakje **Backup maken van bestanden van type**, en controleer of het selectievakje Afbeelding is geactiveerd.

Met deze optie wordt een backup gemaakt van al uw foto's en informatie in uw database. Hierdoor ontstaat een veel grotere backup, maar uw foto's worden bewaard indien uw vaste schijf kapot gaat.

5. Onder **Locatie van bronbestanden**, selecteer de bestanden die u wilt invoegen in de backup.
6. Klik **Volgende** om naar de Locatie Backup pagina te gaan, waar u kunt zien waar op uw harde schijf ACDSee de backup zal bewaren. U kunt een locatie selecteren dat gemakkelijker te vinden is door er naar toe te bladeren, of om een nieuwe map voor uw backup te maken.
7. Klik opnieuw op **Volgende** om naar de Overzicht backup Pagina te gaan.
8. Controleer uw keuze en klik op **Volgende** om te beginnen met het maken van de backup van uw database en bestanden.
9. Als de wizard Backup van ACDSee-database voltooid is, klikt u op **Voltooien** om terug te gaan naar ACDSee.

U kunt overwegen om een kopie van het backupbestand op CD of DVD te maken in het geval dat u ooit een harde schijf probleem hebt.

Ophalen

Het ophalen van bewaarde informatie is erg gemakkelijk in ACDSee. Als u een oudere backup hebt op CDs, DVD's of verwijderbare stations die afbeeldingsbestanden bevatten, kunt u toch nog een Fotodisk maken en instaat zijn om deze te bladeren met gebruik van ACDSee. Dit maakt het beheren van grote collectie bestanden stukken gemakkelijker, zelfs als de eigenlijke bestanden in vele verschillende plaatsen zijn.


Om een Fotodisk voor een bestaande disk of verwijderbaar statio te maken:

1. Voer de disk in het station die de afbeeldingen bevat. (Klik **Annuleren** als het Apparaat Detector venster opent.)


2. In ACDSee, in het Mappen venster, scroll naar beneden naar de Offline Media map.
3. Klik rechts op de Offline Media map, en selecteer **Bestand | Nieuw | Fotodisk**.
4. Is de ACDSee Fotodisk opent, klik **OK**.

Als u aan het werkt bent met multi-sessies disks (herschrijfbare disks) zal het serieële nummer, elke keer als u de disk herschrijft, veranderen zodat u de verbindingen tussen de disk and uw fotodisk verliest. Als u multi-sessie disks gebruikt, klik op **Opties** in het ACDSee Fotodisk venster, en verander de **Foto Disk-identificatie** naar Het volumelabel van de disk gebruiken. De Volume naam zal niet veranderen en u zult in staat zijn de verbindingen te behouden.

5. In het Nieuwe Disk venster, type de naam in voor de disk. Denk eraan om deze naam op de eigenlijke disk te schrijven. Het is een goed idee om ook het serieële nummer te noteren en deze ook op de disk te schrijven. Klik op **OK**.



Als u nu onder de Offline Media lijkt, zult u de mappen en miniatures onder de folder met dezelfde naam als op de disk zien. U kunt doorgaan met het toevoegen van databaseinformatie aan deze miniatures en de disk later opwaarderen.





Wat Nu?

ACDSee 9 Fotomanager zit vol nuttige functies en hulpprogramma's - te veel om te vermelden in deze eenvoudige gids. Hopelijk geven deze leerprogramma's u een aantal ideeën over hoe dit programma u kunt helpen om uw collectie van foto's of andere bestanden te beheren.

We raden u aan de rest van ACDSee te verkennen en zelf met de functies te experimenteren. Als u vast komt te zitten of meer wilt weten over een bepaald hulpprogramma of een bepaalde functie, probeer dan een van de volgende opties::

Het hulpbestand raadplegen

Het hulpbestand van ACDSee 9 bevat een uitleg en stappen voor het gebruik van de vele functies van ACDSee. Ook bevat het bestand een lijst met sneltoetsen, omschrijvingen van de bladervensters en meer informatie over het beheren van uw groeiende collectie. U kunt op elk moment op F1 drukken terwijl u ACDSee gebruikt om het hulpbestand te openen.

Onze website bezoeken

Op de website van ACD Systems, **www.ACDSee.com**, vindt u meer informatie over ACDSee, en artikelen over andere producten van ACD Systems en digitale fotografie in het algemeen. U zult een .PDF van deze handleiding vinden, en een handige knowledge base met informatie over vaak gestelde vragen en elke update van de software. Als u een internetverbinding hebt, kunt u direct de meest actuele informatie opvragen door te klikken op **Help | ACDInTouch**. U kunt ook onze forums vinden waar u met andere ACDSee gebruikers kunt praten.

Leerprogramma's

Op de Website van ACDSee, klik op **Producten**, dan op **ACDSee 9 Fotomanager** en dan op **Leer Meer** en dan aan de linkerkant vindt u de link leerprogramma's waar u verscheidene erg gemakkelijk te gebruiken leerprogramma's vindt voor het gebruik van ACDSee.

Aanmelden voor een nieuwsbrief

ACD Systems verspreidt een gratis nieuwsbrief via e-mail. Daarin vindt u tips voor digitale fotografie, trucs voor ACDSee en handige informatie voor professionals en hobbyisten. Om u aan te melden, klikt u op het **Help**-menu in ACDSee en daarna op **Updates | Abonneren op ACD-nieuwsbrieven**.

